3. JULI 2022



SCHNITTSTELLE FERTIGUNGSAUFTRAG ZENBAN CONNECT / VERSION 1.0

MUSTAFA CETIN CETIN IT GMBH Lederstraße 13, 75365 Calw

Inhalt

Einleitung	2
Beschreibung	2
Voraussetzungen für die Schnittstelle	2
Datenstrukturen und Inhalte	3
Standard Satzarten	3
Objektmodell Fertigungsauftrag	4
Fertigungsauftrag Kopf (ZB10PRO)	4
Businesspartner Zuordnung (ZB10BPA)	5
Adresse (ZB10ADR)	5
Erweiterungsfeld (ZB10BOE)	6
Technische Funktionsweise der Schnittstelle	8
Übersicht	8
Einrichten Schnittstellen Import	9

Einleitung

Beschreibung

Dieses Dokument beschreibt die Datenübernahme von Fertigungsauftragsdaten in ZenBan Connect. Diese Informationen können dann für den Druckprozess aus PrintTag genutzt werden.

In der Regel erfolgt die Datenübernahme aus einem ERP(PP) System, das in der Lage ist Schnittstellendateien zu erzeugen, und in einem zuvor definierten Verzeichnis abzulegen.

Das Objektmodell der Schnittstelle folgt dem Format JSON und wird im Kapitel 2 detailliert beschrieben.

Voraussetzungen für die Schnittstelle

ZenBan Connect	Ab der Version 1.0
Windows Verzeichnis	Hier findet Datenübermittlung statt. Beide
	Systeme brauchen voll Zugriff auf das
	Verzeichnis.
Server – für Windowsdienst	Wenn die Schnittstelle automatisch die Daten
	abgreifen und verarbeiten soll wird ein Dienst
	installiert, der dies im Hintergrund über den
	Batch Scheduler durchführt.

Bei der Dateischnittstelle sind folgenden Punkte zu beachten:

- **U** Die Datei wird im Zeichensatz ANSI (Windows-Standard) erwartet.
- Alle Felder haben eine Variable Länge. Der Aufbau des Objektmodells ist durch die JSON Struktur vorgegeben.
- Alles zusammengehörigen Daten müssen in eine Datei zur Verfügung gestellt werden. Ein Split über mehrere Dateien ist nicht möglich. Auch muss für jeden Vorgang eine separate Datei erstellt werden.

Datenstrukturen und Inhalte

Standard Satzarten

Folgende Satzarten sind im Standard enthalten. Weitere Satzarten können bei Bedarf als Kundenprogrammierung erweitert werden.

Satzart	Bedeutung	Hierachrchie	Iteration
Bezeichnung			
ZB10IFD	Schnittstellen Definition	Oberste Ebene	1
ZB10PRO	Fertigungsauftrag Kopf	Hängt direkt unter der Definition	1
ZB10BPA	Business Partner Zuordnung	Muss dem zugehörigen Fertigungsauftrag direkt zugeordnet werden (BusinessPartnerAssignmentList)	n
ZB10ADR	Adresse	Wird dem zugehörigen Businesspartner direkt zugeordnet (RelatedAdress)	1
ZB10BOE	Erweiterungssatz für BusinessObjekt	Muss dem zugehörigen Business Objekt direkt zugeordnet werden (BusinessObjectExtendList)	n

Objektmodell Fertigungsauftrag



Fertigungsauftrag Kopf (ZB10PRO)

Num mer	3	ļ	Bezeichnung	Name		Bemerkung
01			Fertigungsauf trag Art	ProductionOrder Type	nvarch ar (50)	Mögliche Inhalte: - Standard - undefiniert
02		>	Fertigungsauf trag Nummer	ProductionOrder Number	nvarch ar (50)	Die Nummer des Fertigungsauftrags im Vorsystem
03			Nummer Material	MaterialNumber	nvarch ar (50)	Die Nummer des zu prodzierenden Materials
04			Menge	ProductionAmou nt	numeri c(18,2)	Menge Produktion
05			Mengeneinhei t	UnitOfMeasure	nvarch ar (3)	ISO Code Mengeneinheit. Möglicher Inhalt: - PCE (Stück) - MTR (Meter) - KGM (Kilogramm)
06			Chargennum mer	BatchNumber	nvarch ar (50)	Chargennummer wenn bekannt
07			Nettopreis	NettoPrice	numeri c(18,2)	Nettopreis
08			Währung	Currency	nvarch ar	Währung

				(3)	
09		Produktionsd	ProductionDateT	date	Produktionsdatum.
		atum	S		Beispiel: 2020-03-
					10T06:31:44
10		Bestelldatum	OrderDateTS	date	Bestelldatum.
					Beispiel: 2019-07-
					22T10:33:44
11		Liste der	BusinessPartner	List<	Auflistung der
		Businesspartn	AssignmentList	PA>	beteiligten
		er			Businesspartner. Der
					Partner Consignor
					und Customer sind
					obligatorisch
12		Liste der	BusinessObjectE	List<	Auflistung der
		Erweiterungsf	xtendList	OE>	Erweiterungsfelder.
		elder			Diese Informationen
					sind optional und
					stark abhängig vom
					Prozess

Businesspartner Zuordnung (ZB10BPA)

Num mer	9		Bezeichnung	Name		Bemerkung
01		8	Businesspartn er Zuordnungsty p	BusinessPartner AssignmentType	nvarch ar (20)	Mögliche Inhalte: - Customer (Kunde) - EndCustomer (End Kunde) - Consignee (Warenempfänger) - Consignor (Versender) - Carrier (Spediteur)
02			Business Partner Code	BusinessPartner Code	nvarch ar (50)	Die eindeutige ID des Businesspartners im Vorsystem
03			RelatedAdress	RelatedAdress	Adress e	Die Nummer des zu prodzierenden Materials

Adresse (ZB10ADR)

Num	3	!	Bezeichnung	Name	Bemerkung
mer					

01		erste Zeile des Firmennamen s	Name1	nvarch ar (40)	Name Firma. 1 Zeile.
02		zweite Zeile des Firmennamen s	Name2	nvarch ar (40)	Name Firma. 2 Zeile.
03		dritte Zeile des Firmennamen s	Name3	nvarch ar (40)	Name Firma. 3 Zeile.
04		vierte Zeile des Firmennamen s	Name4	nvarch ar (40)	Name Firma. 4 Zeile.
05		erste Zeile der Straße	Street1	nvarch ar (60)	Straße Firma. 1 Zeile
06		zweite Zeile der Straße	Street2	nvarch ar (60)	Straße Firma. 2 Zeile
07		Hausnummer	HouseNumber	nvarch ar (20)	Hausnummer Objekt
08		Postleitzahl	PostCode	nvarch ar (20)	Postleitzahl. In DE 5 Stellen.
09		Stadt	City	nvarch ar (40)	Stadt
10		Land	Country	nvarch ar (2)	ISO Code Land(ISO 3166 ALPHA 2) Deutschland "DE"
11		Zeitzone	TimeZone	nvarch ar (10)	Beispiel Deutschland: UTC+1
12		Sprache	Language	nvarch ar (3)	Sprache. Für Deutsch: DEU

Erweiterungsfeld (ZB10BOE)

Num mer	9	Ŀ	Bezeichnung	Name		Bemerkung
01		•	Feldtyp	FieldType	nvarch ar (20)	Felddefinition: Mögliche Werte sind: - Default (Undefiniert) - ProductName (Name Produkt) - Dimension (Dimensionenangabe)

02		Label Feld	FieldLabel	nvarch ar (40)	Bezeichnung Erweiterungsfeld. Für die Oberfläche als auch für den Zugriff.
03		Feldinhalt	FieldValue	nvarch ar (40)	Inhalt Erweiterungsfeld. Beispiel: "VB_FB_H001"

Legende:

Symbol	Bezeichnung
3	Schlüsselfeld
Į.	Fachliches Mussfeld
	Datentyp

Technische Funktionsweise der Schnittstelle

Übersicht

Das Vorsystem erstellt zu einem definierten Zeitpunkt (in der Regel, wenn das Auftrag in die Produktion übergeben wird) die Schnittstellendatei und legt diese in einem zuvor definierten Verzeichnis ab.

Die Software ZenBan Connect wird als Windows Dienst auf einem Server installiert. Dieser überwacht in einen zuvor definierten Batch das Verzeichnis auf Dateien, die importiert werden sollen.



Schnittstellenbeschreibung ZenBan Connect – Fertigungsauftrag – Version 1.0 Seite 8 von 10

Einrichten Schnittstellen Import

Einstellen der Datenübernahme "Fertigungsauftrag" in ZenBan Connect:

1.) Im Menü auf "Digitalisierung/Batchdefinitionen(gehen:



2.) Einen neue Batchdefinition anlegen mit Batchtyp "Datenimport Batch" und Dokumententyp "Import Fertigungsauftrag":

		\odot
🔚 Industrie) 🜍 Logistik) 🏦 Digitalisierung 👷 Stammdaten) 🗮	Administration ZenBanConnect	
Batch Defintionen		
Batchdefinitionen	Speichern	
Datenimport 60	Grunddaten Dokumententyp Datenimport	
Löschen von alten Logeinsträgen	Red Athlets	
	Beschreibung: Import Fertigungsaufträge	
	Batchtyp:	
	Dokumententyp: 🕼 Import Fertigungsaufträge	
📀 💄 🏧 Could a 1.87.2022 13.52.55 📮 Track Andrew alder 📄 Could be Ducker 🗎 19565	E ▲ trustingier Office B B B B B C C	

3.) In der Mappe "Datenimport" die Paramater bezüglich dem Übergabeverzeichnis einstellen





5.) Der Batchsheduler wird nun die Daten automatisch einlesen:

	(¹)
🖬 Industrie 🔇 Logistik 🔹 Digitalisierung 💽 Stammdaten 🔠 Administration ZenBanConnect	
Batchtheduler Caracteria	
	Batchdefintionen
Garriel A.7.2021.115/1156 Sprine: Blacke ausführung von Golgenden Betoldefintionen: Lieft Betoldefinitionen: Taport Portiguegaanfizige Dorden von Jiere Logelnitzeen	Import Fertigungsaufträge suletzt ausgeföhrt: 04.07.2022 11:50:34 🛛 🐒
<pre>ceneode.07.002 11:56:36 System: ************************************</pre>	Läschen von alten Logeinträgen zwietzt avsgeführt: 01.01.0001 020000